

KÖLYÖK TÉKA

MULTIMÉDIA CD-ROM

Fontos tudnivalók az alkalmazás használatáról

Az alábbi dokumentumban fontos információkat talál a multimédia-alkalmazás elindításával, illetve működésével kapcsolatban. Kérem, tanulmányozza át az alkalmazás hibamentes működése érdekében.



Pintér Krisztián

2007.04.11.

KÖLYÖK TÉKA MULTIMÉDIA CD-ROM

Fontos tudnivalók az alkalmazás használatáról

ELSŐ LÉPÉSEK

A Kölyök Téka első futtatása előtt célszerű ellenőrizni, hogy a számítógépünk megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. A program optimális futtatáshoz szükséges hardver és szoftver erőforrásokat a következő pontban találjuk meg. A szoftver viszonylag nagy erőforrást igényel, illetve bizonyos szoftver környezetben képes csak futni.

A Kölyök Téka videofájlokat tartalmaz, melyek az ACDV nevű videó kódolási eljárással készültek. A dekódolásukhoz, illetve lejátszásukhoz a szoftvernek szüksége van az ACDV codec-re, melyet a CD-ROM-on található *ACDSYSTEMS.ACDV.CODEC.v2.9.0.2.exe* telepítő programmal lehet a számítógépre feltelepíteni.

A multimédia-alkalmazás a CD-ROM-on található *Kolyok_Teka.exe* nevű fájlra történő kattintással indítható el. Előfordulhat, hogy a program betöltése több percet is igénybe vehet. A viszonylag lassú CD-ROM olvasás miatt elképzelhető, hogy a videó fájlok lejátszása szakadozott. A probléma kiküszöbölésére az *avi* kiterjesztésű videókat, illetve a *Kölyök_Teka.exe* nevű fájlt másoljuk a gépünk merevlemez meghajtójára.

MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Intel Pentium 4 (vagy azzal egyenértékű) processzor 2400 MHz órajellel
- 256 MB RAM memória
- 8 MB videomemóriával rendelkező videokártya
- SoundBlaster, vagy azzal kompatibilis min. 16 bites hangkártya
- 52x-es sebességű CD-ROM meghajtó vagy 16x-os sebességű DVD-ROM meghajtó
- min. 700 MB szabad tárhellyel rendelkező merevlemez
- 2 gombos egér
- Microsoft Windows XP vagy Vista (korábbi verziókon nem garantált a működés)

HASZNÁLAT

A Kölyök Téka használatához egyedül az egeret lehet használni; a billentyűzeten leütött gombokra az alkalmazás nem reagál. A programban előre, illetve visszafelé haladni különböző nyomógombokra kattintva lehet. A nyomógombok nem mindig láthatóak a képernyőn. Megjelenítésükhöz mozgatni kell a kurzort a felületen. Minden alkalommal, mikor a felhasználó egy nyomógomb vagy más interaktív felület fölé viszi a kurzort, illetve egy nyomógombot lenyom, a program hanggal jelez vissza.

A program nem támogatja a háttérben történő futást, így amikor a felhasználó a tálcára helyezi a programot, az nem fut tovább, megvárja, hogy a felhasználó ismét megnyissa a program ablakát. A videók lejátszása szintén megszakad, melynek következtében nem tudjuk már végignézi a videofilmet.